オホーツク Web メール設定マニュアル (Windows メール版)

1. Windows メール を起動します。

Windows メール起動後、「ツール」>「アカウント」を選択してください。

受信トレイ - Windows メール			the second se
2アイル(F) 検索(II) 素示(V)	27-11(1) X9E-5(M) ALJ(H)		R
	温辰信(5) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
● ローカル フォルダ	すべて用料(2)	受供日時 •	
参加 気気トレイ 通 法気トレイ	Wedows アドレス様(C) Ctri+Shit+C ごそ 意志人をアドレス様に追加する(D)	2008/03/25 1	4
2 近日用かアイアム	Windows カレンダー(L) Cbrl+Shift+L		
Z TBR	メッセージルール(R) ・		
D マイクロソフト コミュニティ	ニュースグ/↓-ブ(W) Ctrl+W		
	757>1(A)		
	送班メールのオプション(2) オプション(0)		
	単式人:Microsoft Windows メール チーム emono@incresoft.come 相称: W 作者:Windows メールへ上しこと	観白 Windows メールユーザー ~m	sce@microsoft.com+
	Ritik: Monsel Wodews メームチーム maceginecessitions: 和称: M 作作: Windows メームメンと このメッセージに出来的しな Windowsペン・ ティセージに見てることののまませくと	M& Windows メールユーザー vin ールへよう	oorgimicrossit.com+ こそ
	Add A: Macasad Windows メーム サーム stace@microsoft.com 税数: M 作名: Windows メームノンCE CDX+sセーSには意思しな Windowsm メー アナモーSに目することのの目的なくと	M& Windows メールユーザー *m 	oorgimierossit.com ZZ
	Alti Al Material Windows メーム サーム strate Grades and a strate of the strate Grades and a strate of the strate of t	M& Windows メールユーザー *** ールへよう いたくごさい	oor@microsof.com= ZZ
	#広人: Mansari Woodows メーム キーム・maceginacessificanie 和助: M #4: Woodows メームよここ このスッセージには意味しい Windows メームは、 Windows メームは、Outlook Express の構成メーム ソフトウェアで Wedgers メームは、Outlook Express の構成メーム ソフトウェアで	M& Windows メールユーザー *m 	oorgimizzaat.com ZZ

2.「インターネット アカウント」が表示されます。「追加」ボタンをクリックします。

インターネット アカウント	×
電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録するには アカウントやニュースグループを編集、エクスポート、削除する 動作をクリックします。	、[追加] をクリックします。追加した には、対象をクリックしてから、希望の
ニュース	▲ 通加(△)
msnews.microsoft.com	削除(B)
ディレクトリサービス	ブロパティ(型)
	既定に設定(Q)
	インボート(I)
	エクスポート(E)
	□順番の設定(≦)…
	808

3.以下の画面が表示されたら、「電子メールアカウント」を選択して、「次へ」をクリッ クしてください。

0	tes rolles	And a second
アカウントの	り推測の選択 TAマッウントの連携を選択してくたさい。	
	マン モデメール アカウント	
	ニュースグループ アカウント	
	WI THEFT	
ענימצ	トのセットアップに必要な情報	
		次へ(N) キャンセル

4.「表示名」に使用者のお名前を入力してください。入力後、「次へ」ボタンをクリック します。

名順					
電子メー 名前を)	-ルを送信するとき いわしてください。	に、名船が [巻出人] の	フィールドに表示され	れます。表示する	
	表示名(D):	Taro Yamada			
		গাঁ: Taro Chofu			
87×-	ールアカウントの	HICONT			

5.「電子メールアドレス」に使用者のメールアドレス(xxxx@okhotsk.or.jp)を入力して ください。入力後、「次へ」ボタンをクリックします。

0	An order to see the second second second second	×
インターネット電子メール アドレ	z	
電子メールのアドレスは、1	他のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。	
電子メール アドレス(E)	taro@okhotsk.or.jp	
	例: t-chofu@microsoft.com	
風子メールアカウントの情	報について	
-		
	(N)	キャンセル

6.受信メールサーバーおよび送信メールサーバーの欄に「mail.okhotsk.or.jp」と入力し てください。入力後、「次へ」ボタンをクリックします。

100	And Property in the second sec	
電子メール	サーバーのセットアップ	
受偿	メール・サーバーの種類(5)	
PO	22 -	
풍성	×ール (POP3 または IMAP) サーバー(1):	
ma	il.okhotsk.or.jp	
_		
送供	メール (SMTP) サーバー名(<u>O</u>):	
ma	il.okhotsk.oc.jp	
(D)	5月サーノ(−は隠垣が必要(⊻)	
風子	メール・サーバーの情報について	
	※へ(N) キャンセ	s.

7.アカウント名 (xxxx@okhotsk.or.jp) とパスワードを入力します。入力後「次へ」ボタ ンをクリックします。

0	
インターネット メール ログオ インターネット サービ してください。 ユーザー名(<u>A</u>):	ン スプロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力 taroBokhotsk.or.jp
バスワード(型):	学者でのアガウンドの扱うに、@oknotsk.or.jp」を1917 6。
	図へ(N) キャンセル

8.「今は電子メールをダウンロードしない」にチェックを入れて、「完了」ボタンをクリ ックします。

設定完了				
セットア	ップを完了するのに必要な係	「幅がすべて入力されまし	7≥.	
ZN60	設定を保存して電子メールを ま電子メールをダウンロード	2ダウンロードするには、 しない	【荒了】 をクリックしてください	14

9.新しいメールアカウントが追加されます。「mail.okhotsk.or.jp」を選択している状態で 「プロパティ」ボタンをクリックします。

メール mail.okhotsk.or.tp (野家)	^ L	過加(<u>A</u>)
taro@okhotsk.or.jp		削除(B)
マイクロソフト コミュニティ (長定)		プロパティ(ピ)
ティレクトリサービス		既定に設定(<u>D</u>
	-	インボート(I).
	I	クスポート(<u>E</u>
		■●の設定(S).

10. メールアカウントのプロパティが表示されます。「サーバー」タブをクリックしま

す。		
🐉 mail.okhotsk.or.jp プロパテ	1	×
全般 サーバー 接続 セキュ	リティ 詳細設定	
メール アカウント ―		
これらのサーバー (例:仕事、Windo	に覚えやすい名前をつけてください ows メール)。	
mail.okhotsk.or.jp		
 ユーザー情報		
名前(N):	Taro Yamada	
会社(0):		
■子メール アドレス(M):	taro@okhotsk.or.jp	
返信アドレス(Y):		
▼メールの受信時および同期	時にこのアカウントを含める(<u>I</u>)	
	OK キャンセル 通	1用(A)

11. 「送信メール サーバー」欄の「このサーバーは認証が必要」のチェックボックス をクリックし、チェックが入っている状態にします。次に「詳細設定」タブをクリッ クします。

★★ フィバ 1000 (0.1000) (100000000000000000000000000000000	
受信メール (POP3)(I): mail.okhotsk.or.jp	
送信メール (SMTP)(U): mail.okhotsk.or.jp	今までのアカウントの後ろに
受信メール サーバー	「@okhotsk.or.jp」を付ける。
ユーザー名(A): taro@okhotsk.or.jp	
/(スワード(E):	
⑦パスワードを保存する(W)	
セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(S)	
送信メール サーバー	
▼このサーバーは認証が必要(⊻) 設定(≦)…	
OK ギャンセル 連邦(A)	

12. 「サーバーのポート番号」欄の「送信メール(SMTP)」の値を 25 から 587 に変更 します。変更後「OK」ボタンをクリックします。

金岐 サーバー 補成 セキュリティ 詳細設定		2 5	587へ変更
サーバーのボート番号	-		
送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を使用(U			
このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)			
受信メール (POP3)(I): 110			
□ このサーバーはセキュリティで保護された扱続 (SSL) が必要(C)			
サーバーのタイムアウト	-		
短い			
送信	-		
一次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60	÷ KB		
記貨	-		
サーバーにメッセージのコピーを置く(L)			
□ サーバーから削除する(B) 5 → 日後			
[ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(M)			
OK キャンセル	3面用(A)	1	

13. 以上で設定完了しました。「閉じる」をクリックして設定を完了します。

